ShareNet 客户端使用说明

跨平台加密 SSH 隧道与零泄漏沙箱工作台 · 官方网站：s2n.site · 客服邮箱：support@s2n.site

1. 下载与安装

请前往 **s2n.site**「客户端下载」标签页下载对应系统安装包，所有安装包均已内置运行所需的加密隧道组件，无需额外配置环境。

系统平台	安装包文件名	安装与打开方法
macOS	`ShareNet.zip`	解压后将 `ShareNet.app` 拖入「应用程序」目录双击运行。首次打开如提示无法验证开发者，可右键「打开」或在终端执行 `xattr -cr /Applications/ShareNet.app`。
Windows	`ShareNet-windows-x86_64.zip` `ShareNet-windows-arm64.zip`	解压整个文件夹后直接双击 `ShareNet.exe`（无需管理员权限）。若弹出 SmartScreen 提示，点击「更多信息」→「仍要运行」。
Linux	`ShareNet-linux-x86_64.tar.gz` `ShareNet-linux-arm64.tar.gz`	解压后在终端运行 `./ShareNet`，程序会自动打开操作界面（也可复制终端输出的本地地址在浏览器访问）。

2. 获取节点与私钥

- 访问 **s2n.site/signup** 提交邮箱注册，点击激活邮件中的「激活我的账号」链接并使用初始密码登录。
- 管理员分配节点并生成密钥后，登录 **s2n.site/user**「个人中心」，记录您的 **SSH Host**（如 `toronto-v1-1.s2n.site`）、**SSH User** 并点击下载私钥文件（`id_<用户名>`）。

3. 分步引导配置（第 1 ~ 4 步）

- **第 1 步（托管私钥）**：选择下载好的私钥文件或粘贴私钥内容保存，在列表中核对 SHA256 指纹。
- **第 2 ~ 3 步（节点与端口）**：填写节点域名与用户名，选择对应私钥；确认默认远端端口（SOCKS5 `1080` / HTTP `8443` / SS `8388`）。
- **第 4 步（启动隧道）**：核对配置摘要并点击「启动隧道」，连接成功后自动进入工作台。



图 1：ShareNet 分步引导配置界面（私钥托管与指纹核对）

4. 实时状态与沙箱应用启动器（第 5 步）

- 隧道连接后，工作台上方实时展示出口 IP、延迟、上下行流量与本地监听端口。
- 下方「沙箱应用启动器」支持一键启动隔离终端、AI工具（桌面端，TUI）、浏览器（Chrome / Arc / Edge / Firefox）及任意自定义程序，强制所有流量经由加密代理转发，防止本地直连泄漏。
- **AI工具（桌面端，TUI）防串线提示**：启动沙箱版 AI工具前，请先彻底退出原本已打开的普通窗口，避免新窗口合并到未走代理的旧进程。



图 2：ShareNet 实时隧道状态与隔离沙箱应用启动器

5. 诊断日志与常见注意事项



图 3：ShareNet 诊断日志界面（实时查看连接握手与端口监听状态）

安全与使用提示：

- 私钥仅保存在您的本机配置目录中，不会随程序传播或回传。
- 如本地 `1080` / `8080` / `8388` 端口被其他软件占用，程序会自动切换至空闲端口并在状态栏提示。
- 关闭主窗口或点击「退出程序」时，系统会自动断开所有隧道并清理后台进程。